

ИНСТРУКЦИЯ

**Для пользователей систем КЦМР по
выпуску сертификатов с использование
Web Центра регистрации Удостоверяющего
Центра**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Системные требования

Персональный компьютер, функционирующий под управлением 32 разрядной лицензионной операционной системы Windows XP (service pack 2) или старше, браузер Internet Explorer версии 6 или старше.

Необходимое ПО для работы

- 1) Средство криптозащиты информации «Tumar CSP» (<https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm>);
- 2) Adobe Flash Player актуальной версии (https://ca.kisc.kz/webra/install_flash_player_ax.exe).

Установка Tumar CSP

Для формирования и отправки запроса на новый сертификат необходимо наличие установленного средства криптозащиты **Tumar CSP**.

Для установки запустите файл **TumarCSP.exe** и следуйте указаниям мастера установки:




Рисунок 1.




Рисунок 2.




Рисунок 3.

Редактирование профайла Tumar CSP конфигуратора:

- 1)откройте Tumar CSP Конфигуратор (Пуск - Все Программы – **Gamma Tech - Tumar CSP v.4 – TumarCSP Конфигуратор**);
- 2)вставьте в USB-порт токен, выданный Банком;
- 3)щелкните на профайле **JavaToken** правой кнопкой мыши и выберите «Изменить профайл». Убедитесь, что в поле «**Параметр устройства хранения**» указаны значения "**SafeNet Token JC 0**", нажмите «Сохранить» (Рисунок 4).




Рисунок 4.

Вход на сайт Удостоверяющего центра

- 1) Для авторизации на сайте удостоверяющего центра необходимо перейти по ссылке <https://ca.kisc.kz/>;
- 2) Для входа по сертификату поставьте галочку «По сертификату», затем нажмите кнопку «Вход» (Рисунок 5) и выберите из списка необходимый Вам сертификат (Рисунок 6). Если у Вас только один сертификат для входа, то окно со списком сертификатов не выводится.




Рисунок 5.




Рисунок 6.

Выпуск сертификата

После авторизации Вы находитесь на странице личного кабинета (Рисунок 7). Для формирования запроса на выпуск сертификата нажмите кнопку «**Запрос на выпуск сертификата**»:




Рисунок 7.

Выберите в поле "Устройство" - **JavaToken** и введите в поле "Пароль на устройство пользователя" пароль по умолчанию - **1234567890**. Затем нажмите кнопку «Отправить запрос» (Рисунок 8):

Пользователь - Инициализация (ip_navin)




Рисунок 8.

После формирования запроса на выпуск сертификата отображается информационное окно, сообщающее об успешной установке сертификатов (Рисунок 9):




Рисунок 9.